

# Počítačové sítě, v. 3.6



Katedra softwarového inženýrství,  
Matematicko-fyzikální fakulta,  
Univerzita Karlova, Praha





## Lekce 2: internetworking - II.

# základní otázka (internetworking-u)

- jak rozčlenit lokální síť?
  - nechat ji jako jednu "velkou a plochou" síť?
  - rozdělit ji na více dílčích sítí/segmentů?
    - kdy použít opakovač, kdy most či switch, a kdy směrovač?
  - ....
- neexistuje jednoznačný návod, záleží na konkrétní situaci ...
  - jaká je síť
    - jak je velká, kolik je počítačů, jaké jsou servery a jaké stanice, jaké aplikace se používají
  - co je cílem
    - zda zvýšení propustnosti, propojení, ochrana proti neoprávněnému přístupu, optimalizace toků v síti či něco jiného
  - významnou roli hrají i faktory typu: styl práce uživatelů, způsob nakonfigurování aplikací, výpočetní model ....
    - např. zda jsou MS Windows a základní aplikace nainstalovány lokálně, nebo centrálně (na file serveru), případně používány na dálku
- rozhodování mezi opakovačem a mostem (či switchem) hodně závisí na rozdílu mezi sdílenou a vyhrazenou přenosovou kapacitou
  - opakovače zachovávají sdílený charakter dostupné přenosové kapacity
  - mosty nezachovávají sdílený charakter, snaží se alespoň nějakou část přenosové kapacity vyhradit
  - prepínače (switche) mohou dosahovat poměrně vysokého stupně „vyhrazení“ přenosové kapacity
- důležité otázky:
  - co je sdílená co vyhrazená kapacita?
  - jaký je rozdíl mezi mostem a prepínačem?
  - jaké jsou trendy "segmentace" lokálních sítí
  - co jsou virtuální LAN?
  - ....

## sdílená vs. vyhrazená přenosová kapacita





- opakovač šíří veškerý provoz do všech směrů
  - vše, co je propojeno opakovači, má k dispozici celkovou přenosovou kapacitu odpovídající 10 Mbps (v Ethernetu) - tato kapacita je všemi uzly sdílena
    - pro celkovou propustnost to (obvykle) není optimální

- most (ani přepínač) nešíří veškerý provoz do všech směrů
  - díky „lokalizaci“ provozu v jednotlivých částech mohou mít komunikující dvojice „celou“ přenosovou kapacitu jen pro sebe (tato je pro ně vyhrazena)
    - v ideálním případě!!!!


# jak zvýšit propustnost sítě?

- přístup "hrubou silou"
    - nezmění se princip fungování
      - sdílená přenosová kapacita
    - jen se zvýší nominální přenosová rychlost
      - např. 10x u 100 Mbps Ethernetu
  - pak stačí použít propojení pomocí opakovačů
    - lze zůstat u sdílené přenosové kapacity
      - ale ani to nelze dělat "příliš dlouho", kvůli kolizím v Ethernetu
- "inteligentní" přístup
    - snaha rozčlenit síť tak, aby se lokalizoval "místní provoz" a maximálně využil efekt vyhrazené přenosové kapacity
      - aby byly optimalizovány toky v síti
    - např. tzv. přepínaný Ethernet
      - Switched Ethernet
  - využívá se propojení pomocí přepínačů




# techniky pro zvýšení propustnosti: segmentace

- princip:
  - jeden souvislý segment (představující sdílenou přenosovou kapacitu a kolizní doménu) se rozdělí na dvě části (dva segmenty)
    - případně více segmentů
  - využívá se efektu lokalizace provozu
    - místní provoz v dílčím segmentu není šířen do ostatních segmentů
  - pro realizaci stačí most (bridge)
    - hlavní důraz je kladen na schopnost filtrovat
      - zablokovat přenos dat do jiného segmentu
    - **výkonnost cíleného předávání (forwardingu) není tolik důležitá!!**
      - proto stačí klasický most (bridge)



# techniky pro zvýšení propustnosti: segmentace

- pozorování:
  - čím budou dílčí sdílené segmenty menší, tím menší bude "lokální provoz"
    - a naopak tím větší bude provoz mezi dílčími segmenty
  - tím současně porostou nároky na přepojovací kapacitu mostu
    - bude se méně využívat "filtering" a více "forwarding"
  - místo mostu (bridge) se musí použít takové zařízení, které je na to lépe dimenzováno:
    - **přepínač (switch)**




# rozdíl most – přepínač (bridge – switch)

- neliší se:
  - principem fungování
    - oba fungují na úrovni linkové vrstvy
    - oba se rozhodují podle informací dostupných na linkové vrstvě
      - linkových adres a znalosti bezprostředního okolí
    - oba zajišťují filtering i forwarding
- **most** (bridge) je starší typ zařízení
  - má méně portů pro připojení dílčích (sdílených) segmentů
  - není u něj důraz na výkonnost
    - na rychlost provádění forwardingu
  - jeho vnitřní fungování je často řešeno programovými prostředky
    - pokud je na něco optimalizován, pak na jednoduchost
- **přepínač** (switch) je novější typ zařízení
  - má více portů než typický most
    - původně byly switche označovány také jako "multiportové bridge"
  - je optimalizován na výkonnost a celkovou propustnost
    - pro potřeby forwardingu
  - jeho "přepojovací stroj" (switching engine) je typicky realizován v hardwaru
    - pomocí zákaznického obvodu (ASIC), šitého na míru dané funkci
  - přináší efekt vyhrazené přenosové kapacity
- je stále "plug-and-play"
  - v Ethernetu funguje na principu samoučení
    - i když kvůli optimalizaci může pracovat i se statickou konfigurací

# techniky pro zvýšení propustnosti: mikrosegmentace


- mikrosegmentaci si lze představit jako segmentaci dotaženou do dokonalosti:
  - každý dílčí (sdílený) segment bude "obydlen" jen jedním uzlem
  - pak nebude existovat žádný lokální provoz
    - nebude žádný filtering
  - veškerý provoz bude třeba cíleně forwardovat do příslušného cílového segmentu
- dosáhne se tak maximálního možného efektu vyhrazené přenosové kapacity
  - ale klade to největší nároky na přepojovací kapacitu přepínače !!!






# mosty vs. přepínače

- jiné vysvětlení rozdílu mezi mosty a přepínači (v Ethernetu):
  - mosty vznikly v době, kdy Ethernet používal koaxiální kabely a měl skutečně sběrnicovou topologii
    - tj. byl technologií se sdíleným přenosovým médiem
  - segmenty měly typicky více uzlů
    - mosty se snažily udělat maximum pro využití dostupné kapacity
    - segmenty s jedním uzlem neměly smysl




- později Ethernet přešel na použití kroucené dvoulinky, která není sdíleným médiem
  - topologie se ze sběrnicové změnila na stromovitou !!
  - ale Ethernet se k ní stále choval jako kdyby měla charakter sdíleného média
- přepínač (switch) je vlastně řešením, které naplno využívá možnosti stromovité topologie
  - zrodil se tzv. "přepínaný Ethernet"
    - Switched Ethernet




# v čem se liší přepínače?

- v tom, kolik uzlů je možné připojit ke každému segmentu (portu)
  - kolik MAC adres si přepínač zvládne pamatovat na každém segmentu (portu)
    - 1 uzel na segment = ideální stav (mikrosegmentace)
    - více uzlů na segment = méně-nej-ideální stav
  - počet je omezen kvůli efektivnosti
    - kvůli velikosti forwardovací tabulky a složitosti jejího prohledávání
- v celkové přepojovací kapacitě
  - zda postačuje pro ideální stav
- v režimu fungování
  - store&forward přepínač
    - přepínač nejprve načte celý rámec a uloží jej do svého bufferu (store), pak se rozhodne co s ním a event. ho předá dál (forward)
    - má větší průchozí zpoždění
  - cut-through přepínač
    - přepínač načeká na načtení rámce ale rozhodne se ihned po načtení jeho hlavičky (a začne rámec přeposílat okamžitě dál)
    - má menší zpoždění (tzv. latenci)



?




?





# další techniky pro zvýšení propustnosti: izolace serverů

- mikrosegmentace nebývá v praxi (vždy) vhodným řešením
  - porty přepínačů jsou relativně drahé, nevyplatí se připojovat k nim jednotlivé pracovní stanice
    - které ani nevyužijí dostupnou přenosovou kapacitu
- častější řešení:
  - nejvíce zatížené uzly se připojí přímo k portům switche
    - tj. na principu mikrosegmentace, neboli jako 1-uzlové segmenty
  - méně zatížené uzly se připojí ke sdíleným segmentům
    - a teprve tyto sdílené segmenty se jako celky připojují k portům switche
- efekt "izolovaných serverů" lze dále zvýšit použitím přepínačů s různými rychlostmi na portech
  - např. ethernetové switche 10/100 Mbps
  - izolované servery s velkou zátěží se připojují na rychlejší porty
  - pracovní stanice (event. celé sdílené segmenty) se připojují na pomalejší porty
- připadá to v úvahu jen u přepínačů (switchů) fungujících na principu store&forward
  - nikoli cut-through
    - ty musí mít všechny porty stejně rychlé



# použití opakovačů vs. přepínačů

- přepínače nejsou univerzálně výhodnější oproti opakovačům
  - vyhrazená kapacita nemusí být výhodnější oproti sdílené
    - v případě že se vyhrazená kapacita nemůže uplatnit



- například pokud veškerý provoz směřuje z/do jednoho segmentu
  - například když jde o pracovní stanice, které nekomunikují mezi sebou ale pouze se serverem
  - pak je výhodnější opakovač
    - kvůli ceně i latenci


# nevýhody mostů/přepínačů

- musí zkoumat obsah všech rámců
  - a ne pouze rámců které mu jsou adresovány přímo
    - což nejsou žádné, když jsou mosty/přepínače transparentní
    - viz promiskuitní režim fungování
- musí šířit všesměrové vysílání
  - připomenutí: co je propojeno na úrovni linkové vrstvy, tvoří tzv. **broadcast doménu**
  - problém: mnohé služby využívají broadcast ke svému fungování
    - např. pro hledání serverů, pro překlad IP adres na linkové atd.
- fungují na principu "forward-if-not-local"
  - forwardují kdykoli nějaký rámec není lokální
  - nezkoumají zda příjemce existuje
  - mohou forwardovat zbytečně
- některé situace vyžadují „oddělení“ na úrovni síťové vrstvy
  - např. připojení k Internetu
- nepodporují redundantní cesty (cykly)
  - dokonce to vadí jejich řádnému fungování
- propojením pomocí přepínače (obecně na linkové úrovni) vzniká tzv. “plochá síť”
  - z hlediska síťové vrstvy a síťových adres (např. IP adres) je to jedna síť
    - musí propagovat všesměrové vysílání do všech svých částí
      - které je u dnešních aplikací dosti běžné
    - nebezpečí tzv. broadcast storms (laviny, způsobené chybným všesměrovým vysíláním)
    - mohou být problémy s přidělováním adres (např. IP adres)
- neumožňují aplikovat přístupová omezení, ochranu ....
  - informace související s přístupovými právy a ochranou jsou typicky vztaženy až k síťové vrstvě
  - postavení všech uzlů (z hlediska přístupových práv) je identické

směrovače pracují na obráceném principu: směřují dál jen když vědí kam

# co je "broadcast storm"?

- je to stav, kdy si přepínače (event. mosty) nekontrolovaným způsobem vzájemně posílají rámce, které příjemce dále šíří do všech směrů (jako broadcast), a tyto rámce se nezastavují ale lavinovitě šíří dál a dál
  - ...
    - jde o řetězovou reakci
    - často eskaluje až do zahlcení dostupné kapacity
- typické příčiny:
  - chyba jednoho či více zařízení
  - neošetřený cyklus na úrovni linkové vrstvy
- obrana:
  - dokonalejší přepínače
    - umí řešit cykly, .....
  - menší "přepínané" celky
    - oddělení menších částí pomocí směrovačů



## příklad z praxe

- NIX.CZ zažil broadcast storm 11.5.2004
  - důvodem byla (zřejmě) závada na jednom z přepínačů
  - významná část CZ Internetu byla na určitou dobu bez peeringu
  - občas se to stává i v jiných peeringových střediscích
    - 1x za ... let
- řešení peeringu v rámci NIX-u:
  - jedna "broadcast doména", vše propojeno jen pomocí přepínačů
    - tj. na úrovni linkové vrstvy
  - dnes:
    - celkem 4 lokality, přímé propojení na úrovni linkové vrstvy
    - v každé lokalitě jen přepínaný segment

NIX1: Žižkov




NIX2: Želivského

NIX3: KCP


10 Gbps

NIX4: Sitel

Master Internet




Master Internet




Sloane



Sloane




WTA



# důsledek

- celkový důsledek:
  - soustavy segmentů propojené pomocí mostů/přepínačů by neměly být příliš velké!
    - jinak se příliš projeví jejich záporné vlastnosti




**rozpor!**

- pro dosažení co nejvyšší (vyhrazené) přenosové kapacity je tendence dělat soustavy propojené přepínači co největší



řešení: oddělit pomocí směrovačů


- obvyklé řešení:
  - přepínače se používají „uvnitř“ lokálních sítí, pro zvýšení jejich průchodnosti
    - ale velikost těchto sítí by neměla překračovat určité meze
      - kvůli broadcasting-u, adresám, přístupovým právům, managementu atd.
  - navzájem se tyto sítě propojují na úrovni síťové vrstvy, tj. pomocí směrovačů
    - nebo se prostřednictvím směrovačů připojují na páteřní síť






# techniky pro zvýšení propustnosti: hierarchické členění

- snaha:
  - rozdělit celou soustavu segmentů na sítě (uvnitř propojené pomocí přepínačů), a ty propojit směrovači, tak aby:
    - maximum provozu bylo lokální
      - a využívalo vyhrazenou kapacitu poskytovanou přepínači
    - minimum provozu vedlo mimo danou síť a procházelo přes směrovač
- pozorování: **pravidlo 80:20**
  - v klasických sítích LAN má cca 80 procent provozu místní charakter
    - a může zůstat v dané síti
  - a cca 20 procent provozu je "vnější" a vede z dané sítě ven do jiné
- dnes již toto pravidlo mnohdy neplatí!!!
  - například kvůli používání vzdálených aplikací ("hostovaných" aplikací)
  - kvůli používání Internetu




# představa typického řešení



# shrnutí („klasického“) řešení

- celá soustava uzlů se rozdělí na takové celky, které jsou:
  - "vhodně velké"
    - neexistuje na to jednoznačný "must"
  - homogenní z hlediska přístupových práv
    - například pracovníci jednoho oddělení ve firmě apod.
  - komunikují co možná nejvíce mezi sebou
    - základem bylo pravidlo 80:20, dnes ale již (tolik) neplatí !!!!
- tyto celky se stanou samostatnými sítěmi
  - uvnitř jsou propojeny na úrovni linkové vrstvy
    - pomocí přepínačů a event. opakovačů (hub-y)
  - mezi sebou jsou propojeny na úrovni síťové vrstvy
    - pomocí směrovačů
      - platí i pro připojení "ven"




workgroup  
switch


# odbočení: virtuální sítě LAN

- jednotlivé sítě by měly odpovídat pracovním skupinám (workgroups)
  - které mají společné zájmy, chování (i data)
- ale:
  - rozdělení do jednotlivých sítí je také ovlivněno fyzickými dispozicemi
    - vzdáleností, umístěním
  - fyzické dispozice nemusí korespondovat s „logickými“
    - například s příslušností k určité skupině, která by měla mít stejná přístupová práva


- Myšlenka virtuálních sítí LAN (VLAN):
  - udělat to tak, aby začlenění jednotlivých uzlů do konkrétních sítí mohlo být nezávislé na jejich fyzickém umístění




# představa sítě VLAN



# jak jsou sítě VLAN implementovány?




- sítě VLAN musí být "rozpoznávány" již na úrovni linkové vrstvy, v přepínačích !!
  - přepínač musí např. vědět, kam má přenášet broadcast a kam už nikoli
    - podle sítí VLAN
- jak přepínače rozpoznávají, pro kterou VLAN je určen konkrétní rámec?
  - "individuálně", podle linkové adresy nebo typu obsahu z L3
  - "podle nálepky"
    - tzv. tagging, linkový rámec je opatřen nálepkou určující VLAN




- standard IEEE 802.1Q definuje fungování sítí VLAN
  - preferuje nálepky (frame tagging)
  - každý rámec je ve své VLAN opatřen nálepkou
    - zpracování podle nálepky má přednost přes ostatním zpracováním
      - filtrování, forwarding, šíření broadcastu atd.
- možnosti implementace VLAN
  - "port VLAN"
    - příslušnost do konkrétní VLAN je dána portem na přepínači
      - všechny uzly, připojené k danému portu, jsou ve stejné VLAN
  - "static VLAN"
    - příslušnost do konkrétní VLAN je dána kombinací portu, linkové (MAC) adresy a síťového protokolu,
    - příslušnost do VLAN je na přepínačích pevně (staticky) nastavena
  - "dynamic VLAN"
    - příslušnost do VLAN je nezávislá na portu
    - je dána linkovou adresou a síťovým protokolem

# jak jsou sítě VLAN implementovány?




- většina síťových karet (NICs) nepodporuje VLAN ani nálepky
  - nálepky přidává a odebírá "první", resp. "poslední" přepínač na cestě mezi dvěma uzly
  - pro koncové uzly je existence VLAN neviditelná
- formát "nálepky" (tag-u):
  - Tag Protocol Identifier
    - 0x8100 pro Ethernet
  - VLAN ID: 4096 různých VLAN



- sítě VLAN mohou být "překlenuty" přes více přepínačů
  - uzly, spadající do stejné VLAN, mohou být fyzicky připojeni k různým sítím VLAN
- přepínače potřebují mít k dispozici mechanismy, kterými se budou vzájemně informovat o existenci VLAN, příslušnosti uzlů do VLAN atd.
  - definováno v IEEE 802.1P
  - GARP
    - Generic Attribute Registration Protocol
    - přenáší informace o příslušnosti k sítím
  - GVRP
    - GARP VLAN Registration Protocol
    - přenáší informace o existenci sítí VLAN


# alternativa k VLAN: multilayer switching

- v praxi je žádoucí, aby začlenění jednotlivých počítačů do konkrétních sítí bylo velmi pružné
    - aby bylo pouze logickou záležitostí, neovlivněnou fyzickými faktory
  - virtuální sítě LAN tuto pružnost nabízí
    - ale jsou velmi drahé
    - možná i zbytečně univerzální
    - jsou řešením na úrovni linkové vrstvy
  - existují i alternativní řešení, využívající
    - distribuované směrování
    - route servery
- 
- základní myšlenka: použijí se zařízení, která v sobě kombinují funkci mostu/přepínače i směrovače
    - tzv. **multilayer switch**
      - jde vlastně jen o rozdíl v SW, zda umí přepojovat i na síťové vrstvě
  - schopnost směrování (i přepínání) se tak dostává do všech propojovacích uzlů
  - výhoda:
    - je větší volnost v rozdělování uzlů do jednotlivých sítí (ale ne úplná)
  - nevýhoda:
    - velmi vzrůstají nároky na konfiguraci, správu a management směrovacích informací




# představa využití multilayer switch-ů

každé ze zařízení typu  
"multilayer switch"  
se podle potřeby chová jako  
přepínač či směrovač  
(i vůči různým uzlům)




# route servery

- hlavním problémem distribuovaného směrování je složitost
  - to, že se směrovací informace vyskytují na mnoha místech
    - navíc ve značně „rozmělněné“ podobě
- myšlenka route serverů:
  - soustředit směrovací informace do jednoho místa
    - kde se budou lépe spravovat
  - zde: včetně informací o rozdělení uzlů do jednotlivých VLAN
- bude existovat jeden centrální route server
  - disponující potřebnými informacemi pro rozhodnutí o směrování/přepínání
- v „okrajích“ sítě budou „okrajová zařízení“
  - tzv. edge switch
    - fakticky multilayer switch
    - když si neví rady, zeptá se centrálního route serveru co a jak mají udělat !!!!!




# představa route serverů



# Layer 3 Switching

- pravidlo 80:20 dnes již (tak úplně) neplatí
  - zejména kvůli internetovým službám, kvůli ASP službám
  - podstatně více provozu směřuje ven z dané sítě a prochází skrz směrovač
  - nelze již sestavovat sítě tak, aby většina provozu zůstala lokální
- důsledek: přes směrovače prochází podstatně více provozu
  - a na směrovače jsou tudíž kladeny zvýšené nároky na propustnost, latenci atd.
    - v zásadě stejné nároky jako na switche
- řešení: **Layer 3 Switch**
  - zařízení, které funguje jako klasický směrovač na 3. vrstvě
  - ale je optimalizováno na rychlost a dokáže fungovat srovnatelně rychle jako přepínač (switch)
- podstata L3 switchingu
  - základní logika fungování zůstává stejná jako u směrovačů
    - nebo je trochu zjednodušená
    - zařízení se rozhoduje podle síťových adres
  - rozhodování je kvůli rychlosti "zadrátováno"
    - realizováno v HW
  - i ostatní parametry jsou voleny s ohledem na rychlost a výkonnost



# content switching


- směrování na základě informací dostupných na úrovni 3. vrstvy nemusí být postačující
  - například při snaze poskytnout různým službám různé zpracování
- příklad:
  - na zatížené lince se přenáší pošta a WWW stránky. Směrovač by chtěl dát přednost přenosu WWW stránek (pošta může počkat)
  - problém: směrovač nepozná, která data patří které službě
    - nepozná to z údajů na 3. vrstvě
- příklad:
  - existuje redundantní spojení, směrovač se snaží rozkládat provoz mezi alternativní cesty podle typu požadavku
    - např. přenosy zvuku a obrazu po jedné cestě, vše ostatní po jiné cestě
  - opět problém: klasický směrovač nepozná, o kterou službu se jedná

řešení: nechat směrovač, aby se podíval i na údaje patřící vyšším vrstvám

# Layer 4 Switching

- možné řešení:
  - dát přepojovacímu uzlu schopnost pracovat s údaji které patří na 4. vrstvu
    - tj. rozpoznávat čísla portů
    - současně se řídí i informacemi z nižších vrstev – například síťovými adresami
  - takovýto propojovací uzel pak dokáže rozpoznat o jaký druh služby se jedná
    - WWW, el. pošta, přenos souborů atd.
- takovýto přepojovací uzel bývá optimalizován na rychlost
  - proto se o něm hovoří jako o "Layer 4 Switch"
- další možné využití L4 Switche: Load Balancing
  - podle charakteru požadavku jej směruje různým způsobem, například na jeden ze vzájemně alternativních serverů které nabízí stejnou službu
    - a sám mezi nimi vybírá například na základě jejich vytížení

# představa load balancingu



# Layer 7 Switching

- Layer 4 Switching nemusí být postačující pro korektní Load Balancing
  - ani pro další účely
- například Load Balancing pro WWW by měl respektovat průběh relace mezi klientem a serverem
  - např. HTTP 1.1 relace
  - SSL relace
  - ....
- podobně při snaze distribuovat obsah mezi různé servery
  - je třeba podrobněji rozumět požadavku, který má být někam nasměrován
- řešení: Layer 7 Switching
  - přepojovací uzel bude moci vycházet i z informací dostupných na aplikační vrstvě a podle nich volit svá rozhodnutí
    - bude rozumět aplikacím a jejich datům – například požadavkům na WWW
- umožňuje to například realizovat farmy WWW serverů, různé clustery, řešení pro distribuci obsahu
  - CDN, Content Distribution Network




# další otázky internetworking-u

- vzájemné propojování sítí se týká také
  - zajištění bezpečnosti
    - tzv. firewally, demilitarizované zony
    - jde o celou rozsáhlou problematiku bezpečnosti, zde se omezíme jen aspekty související s oblastí internetworking-u
  - zajištění prostupnosti
    - aplikační (proxy) brány
  - zajištění efektivnosti
    - cachující servery




# firewall

- jde o obecné označení řešení, které sleduje zajištění bezpečnosti
- firewall může být realizován různými způsoby, např.
  - pouze organizačními opatřeními
  - jen v SW
    - vhodným nakonfigurováním směrovačů
  - kombinací SW a HW
    - nejčastěji
- každý firewall obecně má:
  - část zajišťující blokování
    - zabráňující v přístupu
  - část zajišťující prostupnost toho, co má být povoleno




# možnosti blokování

- lze realizovat například nakonfigurováním směrovačů
  - tak aby nepropouštěly určitý druh provozu, resp. nepropouštěly nic kromě explicitně povoleného provozu
  - problém: ne všechny běžné směrovače dávají takové možnosti, aby bylo možné nakonfigurovat vše co je třeba
- existují specializované produkty, tzv. **paketové filtry**
  - které mají výrazně posíleny nejrozličnější „povolovací“ a „blokující“ možnosti, v závislosti na mnoha různých faktorech
  - mohou to být řešení na bázi vlastního HW a SW
  - nebo i řešení čistě SW
    - běžící na normálním počítači nebo i na směrovači




# paketové filtry

- Výhody:
  - relativně laciné a snadné řešení
- Nevýhody:
  - fungují na úrovni síťové vrstvy, eventuálně i transportní
    - nefungují na úrovni aplikační vrstvy
  - musí se rozhodovat na základě síťových adres a čísel portů
    - jejich možnosti rozpoznání útoku jsou omezené
      - kvůli tomu že "nevidí" až na aplikační úroveň
- paketové filtry mohou být "statefull" nebo "state-less"
  - podle toho zda každý paket posuzují bez uvážení historie (state-less inspection) nebo s uvážením historie a předešlých paketů (statefull inspection)





# princip řešení na aplikační úrovni




# možné řešení na aplikační vrstvě


- vše může být implementováno čistě softwarovými prostředky
  - zákaz IP forwardingu (dual-homed host nefunguje jako směrovač)
  - aplikační (proxy) brány běží na daném uzlu jako aplikace
    - dnes již součástí některých operačních systémů, např. MS Windows
- relativně laciné řešení
  - ve formě "kompaktních" aplikací, např. WINROUTE počítač v roli firewallu



# řešení s tzv. demilitarizovanou zónou (se 2 směrovači)



# řešení s tzv. demilitarizovanou zónou (s 1 směrovačem)





# využití demilitarizované zóny


- veškerý provoz skrz DMZ je zablokován

- idea: do DMZ se umístí „přestupní stanice“, přes které půjde veškerý provoz který má být povolen

- a přestupní stanice jej dokáží účinně kontrolovat


- „přestupní stanice“ budou ve skutečnosti aplikační brány

- specializované na určitý druh provozu, který dokáží dobře kontrolovat, například poštu, WWW apod.
- jsou to tzv. proxy brány



- jde o stejný princip, jaký byl využíván již u středověkých hradů
  - vodní příkop měl bránit tomu, aby se do hradu dostal někdo jinou cestou než hlavní branou
  - u hlavní brány stál hlídač a ten každého zkontroloval

# fungování WWW proxy brány



# využití demilitarizované zóny




- demilitarizovaná zóna je “vidět” z obou stran, ale není “průhledná skrz”
  - z nechráněné sítě (Internetu) jsou “vidět” pouze uzly přímo v DMZ
  - celá chráněná síť za DMZ je z vnějšku neviditelná
    - může dokonce používat adresy, které by “venku” byly nepřipustné
  - do DMZ se umístí takové servery, které mají být „vidět“
    - WWW, FTP server
    - (přestupní) poštovní server, DNS, ...
  - ostatní (chráněné) servery mohou být „schovány“ v chráněné síti
    - např. (skutečný) poštovní server
- na stejném principu jako WWW proxy brána mohou fungovat i brány pro Gopher a FTP
  - pro některé jiné služby je to problém
    - např. Telnet, IRC
- do DMZ se umísťuje také poštovní server
  - který funguje pouze jako přestupní stanice
  - faktický (hlavní) poštovní server je v chráněné síti
    - kde není zvenku viditelný
- a server DNS
  - který ale „zná“ jen uzly v DMZ, nikoli uzly uvnitř chráněné sítě

# propojování různých síťových segmentů

- otázka:

- je možné propojit mezi sebou takové segmenty (sítě), které používají různé přenosové technologie na úrovni linkové vrstvy?

- např. Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, ....



- odpověď:

- pomocí opakovačů:

- nelze

- např. kvůli různým přenosovým rychlostem (ale i kvůli dalším odlišnostem)

- pomocí mostů/přepínačů:

- někdy ano, někdy ne


- je to komplikované

- pomocí směrovačů:

- ano,

- jde o standardní řešení

# propojení různých segmentů pomocí směrovačů




- při propojení různých segmentů na úrovni síťové vrstvy nevznikají "kvalitativní" problémy
  - síťový paket je vybalen z jednoho typu linkového rámce a vložen do jiného typu linkového rámce
  - mohou ale vznikat problémy "kvantitativní"
    - např. tzv. fragmentace
    - když se paket nevejde do max. velkého linkového rámce a musí být sám rozdělen
      - ale na to síťové protokoly pamatují
  - protokol IP je na to připraven a dokáže fragmentaci řešit

# problémy při propojování různých segmentů pomocí mostů/přepínačů


- příklad: Ethernet a Token Ring
  - problémy jsou:
    - v rozdílné povaze informací o topologii
      - Ethernetový most chce znát adresy sousedních uzlů, Token Ring-ový most chce znát cesty v síti
    - v různém způsobu vyjádření stejných informací
      - status rámce, adresy a zabezpečení jsou vyjádřeny jinak
    - v neexistenci ekvivalentů
      - např. v Token Ring-u mohou mít některé rámce vyšší prioritu, v Ethernetu neexistuje analogie
    - v rozdílné max. velikosti rámců
      - Ethernet připouští max. 1500 bytů, Token Ring 4000 až 17800 bytů
    - .....
- možné řešení:
- **„překlad“**
    - angl: translation
    - data obsažená v rámci jednoho typu se „přeloží“ do jiného tvaru (odpovídajícího jinému typu rámce)
      - ne vždy je to možné, např. kvůli velikosti
      - může se tím něco ztratit (např. priorita)
    - musí se přijmout některá omezení
      - například při propojení Ethernet-Token Ring se Token Ringu omezí velikost rámce na maximum z Ethernetu
        - nejsou k dispozici mechanismy pro řešení fragmentace
  - **„zapouzdření“, "tunelování"**
    - angl: encapsulation, tunnelling
    - rámec jednoho typu se vloží (jako data) do rámce jiného typu, přenesení, a opětně „vybalí“
      - lze použít jen pro „průchozí“ konfigurace
      - může to být neefektivní

# zapouzdřování (encapsulation)

- jde o obecně použitelnou techniku, lze ji aplikovat na různých úrovních
  - lze vkládat rámce do rámců, rámce do paketů, pakety do paketů ...
  - dokonce i buňky do rámců (cells over frames)
- umožňuje řešit situace, kdy určitá část sítě není průchodná pro určitý druh provozu



síť není průchozí pro určitý druh paketů/rámců




rámce/pakety, které samy sítí neprojdou, jsou vloženy (zapouzdřeny) do takových rámců/paketů, pro které je síť průchozí

# příklad (využití techniky zapouzdřování)

- existují takové protokoly (soustavy protokolů, technologie), které nelze směrovat
  - proto, že neobsahují síťovou vrstvu, resp. nepočítají s její existencí, nemají síťové adresy, neznají pojem sítě
  - jejich autoři zřejmě nepočítali s možností internetworking-u
    - s tím, že by docházelo k propojování dílčích segmentů - vidí svět jako jednu „velkou a plochou“ síť
- jde o protokoly
  - LAT (firmy DEC)
    - už se skoro nepoužívá
  - NetBIOS
    - stále hojně používané, jsou „nativním“ síťovým řešením
- tyto protokoly nemohou „projít“ přes směrovač
  - ani multiprotokolový
  - protože ten neví jak s nimi naložit

- řešení:
  - zapouzdření nesměrovatelných protokolů do jiných (směrovatelných) protokolů
  - nejčastěji:
    - do IP paketů (IP tunelování, IP tunel)



## jiné řešení:

**brouter** (bridging router) je kombinace směrovače a mostu

- když ví jak, chová se jako směrovač a směruje
- když neví jak (resp. když to nejde), chová se jako most